

## CONTROLE DO DOCUMENTO

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Produto</b> | Linx Mobile                    |
| <b>Versão</b>  | 3.66.1                         |
| <b>Data</b>    | 25/09/23                       |
| <b>Autor</b>   | Maiara Silva e Victor Gonzales |

## PRÉ-REQUISITO

### Pré-requisito para instalação de Mobile 3.66.1 com LinxPOS:

- **Linx POS 7.10 SPK11**
- **Linx POS-e 7.10 SPK11**
- **Atualiza Registro V6.13 (Para versão inferior do Linx POS 7.8 SPK6).**
- **Atualiza Registro V6.14 (Para versão superior do Linx POS 7.9).**
- **Atualiza Registro V6.15 (Para versão superior do Linx POS 7.10).**
- **Atualiza Registro V6.16 (Para versão superior do Linx POS 7.10 SPK4).**
- **Atualiza registro v.6.18 (Para versão superior do Linx POS 7.10 SPK11).**
- **Linx POS OMS Service 2.14.8 ou superior**

### Pré-requisito para instalação de Mobile 3.66.1 com OmniPOS:

#### Atenção: atualização mínima para a versão Linx OmniPOS Services 9.0.0.4.

- **Linx OmniPOS-e 9.7.0.0 (Executável encaminhado nas releases anteriores)**
- **Versão mínima compatível Linx Mobile 3.66**
- **Linx OmniPOS Service Pack 9.7.9.5**
- **Linx OmniPOS Services 9.0.0.4**
- **Microterminal Service 2.0.13.1**
- **Linx UX 3.12.120.3**

#### Atenção: Versão Não homologado para Linx Microvix

## DEFINIÇÃO

|             |   |
|-------------|---|
| <b>@TFS</b> | \$ \ TFS \ Fenix \ Deploy \ Linx Mobile |
|-------------|---|

## MOBILE

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Plano de Ação</b> | 1. Extrair e executar o instalador conforme o procedimento abaixo: |
|----------------------|--|

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | 1.1. ORIGEM: [ <b>@TFS</b> ] \ Fênix - Deploy - Linx Mobile (3.66.1).zip \ LinxMobService86Server-3.66.1.20.exe  |
| <b>Plano de Retorno</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Em caso de erros após a instalação, desinstalar o programa Linx Mobile para os casos de NFCe / SAT através do Painel de Controle do Windows.</li><li>2. Instalar a versão anterior.</li></ol> |