

ENS - Configuração de Cobrança por Boleto



Nesta rotina é realizada a consulta e configuração de cobrança por boleto.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a **rotina Configuração de Cobrança de Boleto** pode ser realizado através do ambiente **Unidade**.

Permissão de Usuário

Para consultar a **rotina Configuração de Cobrança de Boleto** é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de **Administrativo ou Gerente Financeiro**.

Para acessar esta rotina é necessário que a **permissão Configuração de Cobrança de Boleto** esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;

- Para acessar configurar a cobrança é necessário que a **permissão Cadastrar Configuração de Cobrança de Boleto** esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.




Suporte Técnico

Somente o perfil de **Administrador** possui acesso a rotina de usuários.

Executando a Rotina

Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Configuração de Cobrança por Boleto.



Configuração de Cobrança por Boleto

Ao acessar a rotina será exibida uma listagem contendo todas as configurações de cobrança cadastradas no sistema, a lista é separada pelas colunas;

- **Banco:** nesta coluna é informado para qual banco a cobrança foi configurada;
- **Carteira:** nesta coluna é informado para qual carteira a cobrança foi configurada.
- **Configuração de Carteira:** por meio do link desta coluna o usuário será direcionado para a configuração da carteira;
- **Situação.**

Pesquisa de Configuração de Cobrança de Boleto

Q PESQUISA

Mostrar inativos

 Exportar

Existem 4 configurações de carteiras de cobrança cadastradas.

Mostrar registros

Buscar:

Banco	Carteira	Configuração de Carteira	Situação
237 - Banco Bradesco	06 - Sem Registro	06 - Sem Registro [TESTE 2]	Ativo
237 - Banco Bradesco	09 - Com Registro	09 - Com Registro - TESTE 2	Ativo
237 - Banco Bradesco	09 - Com Registro	09 - Com Registro [COBREBEM TESTE]	Ativo
341 - Banco Itaú S.A.	175 - Sem Registro Sem Emissão	175 - Sem Registro Sem Emissão	Ativo

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) 1 [Seguinte](#) [Último](#)

Lista de configurações de cobrança

Por meio do recurso **Mostrar x registros** é possível definir quantos registros serão exibidos por página e por meio do campo **Buscar** é possível realizar uma pesquisa na listagem.

Configuração de Carteira

Para consultar, alterar ou cadastrar os dados da configuração da carteira acesse o link na coluna **Configuração de Carteira**.

Existem 4 configurações de carteiras de cobrança cadastradas.

registros

Buscar:

Carteira	Configuração de Carteira	Situação
06 - Sem Registro	06 - Sem Registro [TESTE 2]	Ativo
09 - Com Registro	09 - Com Registro - TESTE 2	Ativo
09 - Com Registro	09 - Com Registro [COBREM TESTE]	Ativo
175 - Sem Registro Sem Emissão	175 - Sem Registro Sem Emissão	Ativo

Acessar configuração de carteira

Ao acessar a rotina serão exibidos os grupos:

Conta Corrente e Carteira

Neste grupo serão informados os dados de conta corrente e carteira cadastrados para a cobrança do boleto. Para alterar estes dados é necessário solicitar a alteração para o Suporte Técnico Linx Microvix.

CONTA CORRENTE E CARTEIRA

Conta Corrente
Banco Bradesco

Carteira
06 - Sem Registro

Conta Corrente e Carteira

Configuração de Boleto

Neste grupo é cadastrado o nome da configuração, instruções e local de pagamento.

CONFIGURAÇÕES DO BOLETO

Nome Configuração*

Local de Pagamento

Instruções

***Serão consideradas apenas as três primeiras linhas das instruções**

Configuração do Boleto

Configurações da Carteira

Neste grupo é realizado o cadastro da carteira, serão exibidos os campos:

- **Agência;**
- **Conta Corrente;**
- **Código Cedente:** *este campo deve ser preenchido com o número do convênio de cobrança;*
- **Espécie do Documento;**
- **Tipo de Protesto;**
- **Dias Protesto;**
- **Próx. Sequência Remessa;**
- **Tipo Impressão Remessa;**
- **Layout Arquivo Remessa;**
- **Layout Arquivo Retorno;**
- **Tipo de Devolução;**
- **Dias de Devolução;**
- **Opção Aceite:**
- **Opção Banco emite boleto (Relevante apenas para Arquivos de Remessa);**
- **Opção Banco gera nosso número (Relevante apenas para determinadas cobranças Registradas);**
- **Opção Não usar fator de vencimento (Não aconselhado por Febraban e Banco Central);**
- **Tipo de Configuração:** *neste campo deve ser definido se o tipo de cobrança será por boleto ou débito em conta.*

CONFIGURAÇÕES DA CARTEIRA

Agência: (0000-A)

Conta Corrente: (0000000-A)

Código Cedente: (0000000000000000)

Espécie do Documento (Ex.: RC, DS, DM, NP, etc.)

Tipo de Protesto (Ex.: 1)

Dias Protesto (Ex.: 15)

Próx. Seqüência Remessa 1 (Ex.: 1)

Tipo Impressão Remessa

Layout Arquivo Remessa

Layout Arquivo Retorno CNAB400

Tipo de Devolução

Dias de Devolução (Ex.: 15)

Aceite

Banco emite boleto(Relevante apenas para Arquivos de Remessa)

Banco gera nosso número(Relevante apenas para determinadas cobranças Registradas)

Não usar fator de vencimento(Não aconselhado por Febraban e Banco Central)

Tipo de Configuração*

Boleto Débito em Conta

Configuração de Carteira

Taxa de Utilização do Boleto Bancário

Neste grupo é configurada a taxa de emissão (utilização) do boleto que é cobrada no ato do pagamento. É possível escolher entre incluir o valor da taxa no valor nominal do título ou não, ao selecionar uma das opções insira o valor da taxa no campo **Valor Taxa**. Caso nenhuma das opções atende a necessidade da carteira basta deixar o campo em branco.

TAXA DE UTILIZAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO (COBRADA NO ATO DO PAGAMENTO DO BOLETO)

Valor da Taxa

(Ex.: 2,10)

- A taxa de utilização do boleto bancário não está embutida no valor nominal do título. Neste caso, a taxa de utilização será apresentada nas instruções do boleto e ao processar arquivos de retorno, o sistema considerará como valor recebido o valor efetivamente pago pelo cliente menos a taxa de utilização.
- A taxa de utilização do boleto bancário está embutida no valor nominal do título. Neste caso, ao processar arquivos de retorno, o sistema considerará o valor efetivamente pago pelo cliente na baixa do título, e creditará na conta bancária da franquia o valor efetivamente pago pelo cliente menos a taxa de utilização.

(Caso nenhuma das opções seja válida para esta carteira, é necessário que o campo "Valor da Taxa" não seja preenchido)

Taxa de Utilização do Boleto

Situação

Neste grupo é possível ativar e inativar a carteira e também acessar o cadastro da conta utilizada na configuração, para isso clique no link [Clique aqui para visualizar o cadastro da Conta Corrente desta Configuração.](#)

SITUAÇÃO


Inativo

Toda conta corrente pode ter uma configuração de cobrança padrão.
[Clique aqui para visualizar o cadastro da Conta Corrente desta Configuração.](#)

Situação

Configuração de Cobrança em Outras Franquias

Ao habilitar a opção **Configuração padrão para cobrança em outras franquias** a cobrança de boleto será padrão nesta franquia.




Configuração padrão

Ao preencher todos os campos clique em **Gravar**.

Rotinas Complementares

Mudar Títulos para esta Carteira

Por meio desta opção é possível transferir todos os títulos para a carteira selecionada. Para acessar esta rotina clique no botão **Mudar Títulos para esta Carteira** ao final da tela de configuração de carteira.



Acesso a troca de títulos

Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros para troca:

- Situação do Título;
- Dt. Cadastro;
- Dt. Vencimento;
- Tipo de documento.

Trocar Configuração de Boleto de Cobrança

Filtros para Troca

Situação do Título: **Em aberto**

Dt. Cadastro: a (dd/mm/aaaa)

Dt. Vencimento: a (dd/mm/aaaa)

Tipo de documento:

 [Trocar Carteira](#)

Trocar Configuração de Boleto de Cobrança

Ao preencher as informações clique em **Trocar Carteira**.