Storex Benoit Release Notes - 15.08.21

Índice

- Versões de Compatibilidade

Arquivos de Atualização Contidos na Versão
Instruções Adicionais da Versão
Lista de Issue's Liberadas nesta Versão

Documentação de Instalação

P2K Standard - Instruções de Instalação

Pré-condiçoes de Atualização

Data da Versão	16/02/2023	**Responsável**	Gerência de configuração
Pacote da Versão	STOREX-BENOIT-15.08.21-D02		
Caminho de Liberação	ftp://ftprec.linx.com.br/Produtos/Produtos/STOREX-BENOIT/STOREX-BENOIT-15.08.21		
Versão Mínima Instalada		**Versão CTF**	02.05.00

Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para fazer a atualização não se esquecendo de executar todas as informações adicionais da nota de liberação da versão mínima requerida

Versão Atualizador EP / SP	04.02.03 Para baixar a versão do Atualizador EP /SP, acessar o FTP na pasta /Produtos/Atualizador de Versao EP SP.
Versão Java	01.07.00 Para baixar a versão da JRE, acessar o FTP na pasta /Produtos/JAVA/7.0_80/JRE1.7
Versão Banco de Dados	BD-STANDARD-5.29.0 **Banco de Dados** Para baixar a versão do BD, acessar o FTP na pasta /Produtos/BD-Standard/BD-STANDARD-5.29.0
Versão do Portal	PORTAL-BIG-RETAIL-3.25.0 **Portal Big Retail** Para baixar a versão do Portal, acessar o FTP na pasta /Produtos/Portal-Big-Retail/PORTAL-BIG-RETAIL-3.25.0

Versões de Compatibilidade

Produto	Versão

Arquivos de Atualização Contidos na Versão

Pacote da Versão	STOREX-BENOIT-15.08.21-D02.zip
Arquivo da Versão	STOREX-BENOIT-15.08.21.zip
Arquivo da Versão do Cliente	STOREX-BENOIT-15.08.21-C.zip
Arquivo para o EP	STOREX-BENOIT-15.08.21-EP.zip
Arquivo para o EP do Cliente	STOREX-BENOIT-15.08.21-EPC.zip

Instruções Adicionais da Versão

PROJETO AJUSTE DE INFORMATIVO DE CARNÊ: Caso a impressora não tenha espaço na memória para adicionar um novo acumulador "Não fiscal", será necessário acionar o fornecedor para liberação de uma posição na impressora, substituindo a posição existente de "GARANTIA ESTENDIDA" por "SERVICO".

BIGRETAIL-74819 [COMP-GUI] PDV - SC - Alterações Bloco X - Fase 1/2 | BENOIT

Seguem os requisitos para utilização do Bloco X, Credenciamento e MD5 para a Benoit:

As versões descritas abaixo são as versões mínimas para funcionamento, o que estiver dentro dos "()" indica a versão utilizada nos testes. Todos os pacotes estão disponíveis no FTP.

STOREX-CLOUD: LWS versão 2.99.2 - **caminho ftp:** /Produtos/Linx Webservices/LINX-WEBSERVICES-2.99.2

Banco: BD-STANDARD - 5.46.0 (Durante os testes foi utilizado a versão 5.47.0) - ** **caminho ftp:** /Produtos/BD-Standard

Plugin: BLOCOX-SYNC-PLG-2.1.1 - **caminho ftp:** /Produtos/Gerenciador de Integracao/Plugins/PLUGIN BLOCOX SYNC/PLUGIN-BLOCOX-SYNC-2.1.1

Gerenciador de Integração: GER-INT-02.03.01 - **caminho ftp:** /Produtos/Gerenciador de Integracao/Sistema/GER-INT-02.03.01

STOREX-BENOIT: versão 15.08.18

Documentação:

Release notes plugin: https://share.linx.com.br/display/BRRASC/Plugin+Sincronia+Bloco+X+Release+Notes+-+2.1.1

Documentalçao Bloco X (aplicável também ao P2k padrão): https://share.linx.com.br/display/BRRASC/Storex+Standard+-+Bloco+X+Santa+Catarina

Documentação de instalação para Gerenciador de Integração: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=284583088

Observações:

Caso ocorra problemas na instação do plugin relacionado à pasta "Program", baixe o JDK 1.7 e abra os arquivos .jar do pacote de atualização diretamente pelo Explorador de Arquivos.

As etapas da "Documentação Bloco X" referentes à:

- **Preenchimento do número de credenciamento no Storex Cloud**
- **Preenchimento da chave de autenticação do Plugin no Storex Cloud**
- **Configurar parâmetros responsáveis por gerar e autenticar os arquivos do PAF**
- **Configurar os acessos de autenticação do PDV com o Storex Cloud**

Devem ser configurados no **Servidor de Configuração,** após importação do arquivo **"serv-config-linx-webservices-corporativo.xml",** presente no pacote de atualização do LWS.

Estou anexando à este e-mail o link de um diretório na núvem para download dos pacotes, com exceção do STOREX-BENOIT.

Pacote Benoit: Pacote Benoit.zip

BIGRETAIL-75115 [linx-storex-ctl-lin][linx-storex-ctl-win]Credenciamento de Versão PAF-ECF - MD5

No EP acesse o diretório “p2k\bin”;

Acesse o “cmd” a partir da pasta BIN.;

Rode o comando “setClassPathP2K.bat”;

Depois rodar o comando acima, rode os seguintes comandos:

java com.csi.qg.padrao.QgGravaArquivoDadosIdentPAFECF

java com.csi.qg.padrao.QgIncluiDadosIdentificacaoPAFECF

BIGRETAIL-75334 - [COMP-GUI][BR.050998.2022.010] - NFCe para SC Storex BENOIT

Requisitos mínimos para funcionamento do PAF NFCe:
LWS: Versão 2.99.2
Banco: BD-STANDARD - 4.57.0
PDV: STOREX-BENOIT-15.08.20
Loja configurada para endereço do estado de Santa Catarina.
PDV com impressora não fiscal.
Certificado para assinatura dos arquivos salvo em um diretório da mesma máquina em que o LWS está instalado.

Alterações no servidor de configuração para o LWS-Corp:
Diretório dos arquivos do PAF: C:\\temp
Nome do diretório do certificado: diretório do certificado digital na máquina onde o LWS está instalado.
Nome do arquivo do certificado: nome do certificado digital que está na máquina onde o LWS está instalado.
Alias do certificado: alias do certificado digital que está na máquina onde o LWS está instalado.
Senha do certificado: senha do certificado digital que está na máquina onde o LWS está instalado.
Chaves de autenticação: linx_storex:linx_storex_pass:EL%4$g=y$yHHUxF+;linx_plugin:linx_plugin_pass:8'-j.Ke`ZbCK#eZU

Alterações no PDV, em ParametrizacaoP2K.sh (ou .bat), confirmar se os parâmetros estão com os valores abaixo, após atualização do PDV:
URL_BASE_LWS = https://eplws:8443/linx-webservices
CHAVE_CRIPTOGRAFIA_LWS = EL%4$g=y$yHHUxF+
TIMEOUT_NFCE_LWS = 600
TIMEOUT_NFCE_SC = 600

Parametrização para Funcionamento do PDV como NFCe:
PARAM_NFCE_AGENT_HOST = epserver
PARAM_NFCE_AGENT_PORTA = 5000
PARAM_NFCE_AUTORIZADOR
PARAM_NFCE_SENHA_MID
PARAM_NFCE_URL_MID
PARAM_NFCE_USUARIO_MID
PASSWORD_NFCE
CHAVE_CRYPTO_TRIPLE_DES
Obs.: Demais campos devem ser vistos com FiscalFlow, pois são valores de apontamento para produção.

Após os ajustes para cumprir os requisitos mínimos e os ajustes de parâmetros citados acima, realizar a subida do PDV.
NO PDV, utilize a tecla de Função.
Caso tenha seguido toda a configuração acima, o menu 7200 - Menu Fiscal PAF-NFc-e.
Neste menu estão todas as opções de relatórios pertinentes ao PAF NFC-e

Lista de Issue's Liberadas nesta Versão

Número	Resumo	ID Problema
BIGRETAIL-77101	[BENOIT][TAB] Problemas na Função 999, para RS e PR	54164160
BIGRETAIL-77097	PAF-NFCe - Parâmetros de NFCe	

lista de issues completas