

EMSys | Envio de Alertas

Envio de Alertas | EMSys



SUMARIO

- 1 1. Envio de Alertas
- 2 Configuração
 - 2.1 1. Ativar Alertas no Cadastro do Usuário
 - 2.2 2. Cadastrar E-mail no Controle de Acesso
 - 2.3 3. Marcar Parâmetro de Sistema
 - 2.4 4. Configurar Alertas
 - 2.5 5. Selecionar Tipo de Alerta
 - 2.6 6. Ativar Alertas de Forma Independente
 - 2.7 7. Execução dos Alertas


1. Envio de Alertas

O **EMSys** foi desenvolvido para monitorar eventos pré-configurados e enviar alertas ao usuário, facilitando assim o gerenciamento financeiro.

Este sistema de alertas é composto por etapas bem definidas, que asseguram a precisão e eficácia das notificações, que podem ser exibidas na tela, enviadas por e-mail, ou ambas as opções simultaneamente.

Atualmente, as opções de envio de alertas incluem:

- **Títulos a Pagar a Vencer:** Alertas quando a data de vencimento do título está próxima.
- **Títulos a Pagar Vencendo:** Notificações no dia do vencimento do título.
- **Títulos a Pagar Vencidos:** Avisos para títulos cujo vencimento já passou.
- **Títulos a Receber a Vencer:** Alertas quando a data de vencimento dos recebíveis está próxima.
- **Títulos a Receber Vencendo:** Notificações no dia do vencimento dos recebíveis.
- **Títulos a Receber Vencidos:** Avisos para recebíveis cujo vencimento já passou.
- **Saldo de Estoque Abaixo do Mínimo (Empresa Logada):** Alertas sobre estoques críticos na empresa atual.
- **Saldo de Estoque Abaixo do Mínimo (Todas as Empresas):** Notificações sobre estoques críticos em todas as empresas.



Configuração

Para configurar siga os seguintes passos:

1. Ativar Alertas no Cadastro do Usuário

No cadastro do usuário, marque a opção **Abriu tela de alertas ao entrar no sistema**.

Acesse: **Sistema** **Controle de Acesso** **selecione o usuário** **clique em Alterar** **marque a opção** e clique em **OK**.

USUÁRIO: JOSE.COSTA

Controle de Acesso

Usuários

Exibir Bloqueados

Usuário:

Usuário	Descrição	Bloqueado	Validade
ADELIA DIVINO	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
ADRIANA MOREIRA	DPTO. COMERCIAL	Não	31/12/2050
ADRIANA OLIVEIRA	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
ADRIANA PAGOTTO	Analista Tributário	Não	31/12/2050
ADRIANE ROCHA	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
AGNER CAMARGO	Analista de Abastecimento	Não	31/12/2050
AKEMI BIANO	Compras e parcerias	Não	31/12/2050

Gerar relatório em: Tela

Grupos

Exibir Bloqueados

Descrição	Validade	Bloqueado
[Comercial] - Gestores - RO	31/12/2050	Não
[Comercial] - Gestores - RW	31/12/2050	Não
[Comercial] - Gestores de Categoria	31/12/2050	Não
[Comercial] - Inteligencia de Categoria	31/12/2050	Não
[Contábil] - Gestores	31/12/2050	Não
[Contas a Pagar] - Analistas Conciliação	31/12/2050	Não

Agrupamento de Usuários

Alterar Usuário

Principal | Outras Configurações | Assinatura

Nome: AGNER CAMARGO Erros Login: 0

Descrição: Analista de Abastecimento Abrir Tela de Alertas ao Entrar no Sistema

Senha: Confirmar Senha:

Validade: 31/12/2050 Validade da Senha:

Funcionário: 464 AGNER CAMARGO

Controle de Acesso Diário:

Domingo Início: 00:00 Fim: 23:59

Segunda-Feira Início: 00:00 Fim: 23:59

Terça-Feira Início: 00:00 Fim: 23:59

Quarta-Feira Início: 00:00 Fim: 23:59

Quinta-Feira Início: 00:00 Fim: 23:59

Sexta-Feira Início: 00:00 Fim: 23:59

Sábado Início: 00:00 Fim: 23:59

Pode Alterar Senha Bloqueado

Sim Não Sim Não

2. Cadastrar E-mail no Controle de Acesso

O e-mail deve ser cadastrado na aba **Outras Configurações** do Controle de Acesso para receber alertas por e-mail.

The screenshot displays the EMSys 3.5.22.29 interface. The main menu includes 'Sistema', 'Gerencial', 'Ativo Patrimonial', 'Gas Station', 'Favoritos', and 'Suporte'. The 'Controle de Acesso' window shows a list of users and groups. The 'Alterar Usuário' window is open, with the 'Outras Configurações' tab selected. The 'Email' field is highlighted with a red box. The 'Principal' tab is also visible, and the 'Assinatura' tab is partially visible.

Usuários

Usuário	Descrição	Bloqueado	Validade
ADELIA.DIVINO	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
ADRIANA.MOREIRA	DPTO. COMERCIAL	Não	31/12/2050
ADRIANA.OLIVEIRA	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
ADRIANA.PAGOTTO	Analista Tributário	Não	31/12/2050
ADRIANE.ROCHA	ATENDENTE LOJAS	Não	31/12/2050
AGNER.CAMARGO	Analista de Abastecimento	Não	31/12/2050
AKEMI.BIANO	Comoras e parcerias	Não	31/12/2050

Grupos

Descrição	Validade	Bloqueado
[Comercial] - Gestores - RO	31/12/2050	Não
[Comercial] - Gestores - RW	31/12/2050	Não
[Comercial] - Gestores de Categoria	31/12/2050	Não
[Comercial] - Inteligencia de Categoria	31/12/2050	Não
[Contábil] - Gestores	31/12/2050	Não
[Contas a Pagar] - Analistas Conciliação	31/12/2050	Não

Alterar Usuário

Principal **Outras Configurações** Assinatura

Utilizar limites para alteração dos valores do Fechamento de Caixa

Administrador Recebe Avisos

Email:

Per. Desconto Máximo Título a Receber:

Val. Desconto Máximo Título a Receber:

Qtd. dias retroativo NF. Cupom:

Dashboard:


USUÁRIO: JOSE.COSTA

3. Marcar Parâmetro de Sistema

No Parâmetros do Sistema, ative a opção "**GERENCIAR ALERTAS DOS USUÁRIOS NESTA ESTAÇÃO**" em todas as estações que devem exibir os alertas.

Acesse: **Sistema** **Parâmetros de Sistema** menu lateral: **Sistema** **Geral** marque a opção e clique em **Confirmar**.

Observação: Se o usuário estiver configurado em uma estação sem essa opção marcada, **não serão exibidos os alertas**.



4. Configurar Alertas

Após os passos anteriores, acesse: **Sistema Configurações Configurar Alertas**.

Observação: Os alertas podem ser configurados para um usuário ou para um departamento. Os alertas são específicos para a empresa logada, portanto, o usuário deve ter acesso a ela.

Configuração de Alertas

Tipo: Selezione o Usuário

Usuário

Gravar

Receber Alerta dos Seguintes Eventos

Alerta	Evento	Execução	Próxima Execução	Última Execução
Desativado	Títulos a Pagar a Vencer	Diário		
Desativado	Títulos a Pagar Vencendo	Diário		
Desativado	Títulos a Pagar Vencidos	Diário		
Desativado	Títulos a Receber a Vencer	Diário		
Desativado	Títulos a Receber Vencendo	Diário		
Desativado	Títulos a Receber Vencidos	Diário		
Desativado	Saldo Estoque Abaixo do Mínimo Empresa L	Diário		
Desativado	Saldo Estoque Abaixo do Mínimo Todas Em	Diário		


Configuração de Alertas

USUÁRIO: JOSE.COSTA

5. Selecionar Tipo de Alerta

Escolha o usuário e selecione o tipo de alerta: Tela, Tela/E-mail, E-mail ou Desativado, e clique em Gravar:

- **Tela:** Alerta exibido como pop-up.
- **Tela/E-mail:** Alerta como pop-up e e-mail enviado ao usuário.
- **E-mail:** Somente e-mail enviado ao usuário.
- **Desativado:** Nenhum alerta será enviado ou exibido.



6. Ativar Alertas de Forma Independente

Os alertas podem ser ativados individualmente, permitindo que você selecione quais deseja habilitar:

- a. **Títulos a Pagar a Vencer:** vencimento próximo.
- b. **Títulos a Pagar Vencendo:** vencimento hoje.
- c. **Títulos a Pagar Vencidos:** vencimento já passou.
- d. **Títulos a Receber a Vencer:** vencimento próximo.
- e. **Títulos a Receber Vencendo:** vencimento hoje.
- f. **Títulos a Receber Vencidos:** vencimento já passou.
- g. **Saldo de Estoque Abaixo do Mínimo (Empresa Logada).**
- h. **Saldo de Estoque Abaixo do Mínimo (Todas as Empresas).**

7. Execução dos Alertas

Após gravar as configurações, os pop-ups e e-mails serão disparados automaticamente conforme a programação definida.