

Manual de Configuração B2C



B2C

Seguem abaixo os passos para a configuração do B2C.

*O Módulo B2C já deve estar liberado no portal mediante ativação do time de GGC/Adesão Linx.

1. CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO – RESPONSABILIDADE LOJA/USUÁRIO

Para realizar a liberação do módulo para o usuário acesse: Empresa> Segurança> Configurar Usuários> Listar Habilitados> Configurar permissões do usuário se não fizer parte de um grupo. Caso o usuário faça parte de um grupo é necessário configurar as permissões de todo o grupo. Clique na opção B2C e selecione: "Acessar B2C". O campo "Cancelar Pedido" somente deverá ser marcado mediante formalização com o responsável pela loja ou responsável pela Franqueadora, para evitar cancelamentos indevidos.

Usuários
Gerenciador de usuários Listagem de Usuários Cadastro/Alteração de usuário Permissões de Usuário
Pesquisar Q
ANEXOS COMPARTILHADOS
🔷 🗌 в2С
Acessar B2C

Após liberação do usuário o Módulo será apresentado no portal conforme abaixo:





2. CADASTRO DE STATUS - RESPONSABILIDADE LOJA/USUÁRIO

Para configuração do B2C no ERP, deverá realizar o cadastro de Status para entrega e faturamento dos pedidos.

Por exemplo: Entregue, Faturado.

Acesse: B2C> Cadastros Auxiliares> Status.

Cadastro	de status	
	Statut	0
	Rastreamento	
	Salary ?	
Listagem d	e status	
Listagem di Código	e status Status	
Listagem d Código	Status Status ACUARDANDO PAGAMENTO DEVENUED	
Listagem d Código 1 12 0	e status Status ACUARDANDO PAGAMENTO DEVOLVIDO DESERVINE ISADA DETERADA	
Listagem d Código 1 12 8 6	e status Status ACLIARDANDO PAGAMENTO DEVOLVIDO DESPONÍVEL PARA RETIRADA EM EVERDICIÃO	
Listagem d Código 1 1.2 B 6 2	e status Status ACUARDANDO PAGAMENTO DEVOLVIDO DISPONÍVEL PARA RETIRADA EM EXPEDIÇÃO ENCERIRADO	
Listagem d Código 1 12 8 6 2 14	e status Status ACUMRDANDO PAGAMENTO DEVOLVIDO DISPONÍVEL PARA RETIRADA EM EXPEDIÇÃO ENCERIRADO EATURA GERADO	

Observação: O status cadastrado só aparecerá no campo "Status de Entrega" se no seu cadastro, estiver marcado o campo "Rastreamento".

3. PARÂMETROS GLOBAIS B2C - RESPONSABILIDADE LOJA/USUÁRIO

Em seguida deve ser realizada a configuração dos parâmetros B2C em: Empresa> Parâmetros Globais> B2C.

B2C			
Parámetras peros paro o módulo de 82%			
ar.			
Statut de entrega	w.		
Status de faturamento.	FATURADO	w .	
Litra Integração com Clear Sale	0		
Persite seleção de vendedor no feturamento do pedido	0		
Hobilitar devolução do valor do forte em pedidos RCC			
Sário preferencial	22 (Numikutoni) =		
Natureza de Operação preferencial	(D) VENDA HERCADORIA (D)		
citulitis para integração de faturamento de vendas B2C	Nerbun		(w)
Depósito preferencial	Selectore w		

Mais informações no manual do Linx Share abaixo:

https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=168829963



4. VENDEDOR PADRÃO B2C - RESPONSABILIDADE CONSULTOR MICROVIX

Verificar com o cliente/rede se irá querer o cadastro de um vendedor específico para vínculo aos pedidos. Caso sim, este vendedor específico deverá ser criado, pelo cliente, ou pelo consultor Microvix, e depois vinculado nas configurações do Tools conforme orientação abaixo.

5. CONFIGURAÇÃO DO TOOLS - RESPONSABILIDADE CONSULTOR MICROVIX

Logo, o consultor deverá acessar o Tools> B2C – Configurar Parâmetros, e configurar os parâmetros de B2C para todas as empresas do portal no qual o cliente pretende faturar pedidos.

B2C - Con	sultar Parlenel	tros.			
0					
Paul' [
Selarate e	t nimero de porte	l e os dados pi	neresti çiven da 620 mela		
Vices -	colorumo de profei	l e on diadoni gai	narroli (dom. do 827. meto		
Anne parties	n cierente des portes	n os dados ga DEPOSITOS	CLASSE_CLENTE_BAC	entrebo	D, DARLA, PRO
telener Deserverse Deserverse 3	n cirrimo de porte Ro_VENDEDOR 1	n os dades pa DEPOSITOS 1	CLASSE_CLENTE_BAC	IN PLANG BOLETO	D_DBEA_PRO
kilemer Almer pietfik 10 EMPRESA 2 2	niewo do połot IO_VENDEDOR 1	o co dodeo po DEPOSITOS 1	elane, clente, rac	estato	O_TABLA_PREC

(esta imagem é meramente ilustrativa)

Nesta configuração o consultor irá precisar dos seguintes dados:

- Número do portal do cliente;
- Número da empresa para faturamento;
- Número do vendedor padrão para faturamento B2C;
- Número do depósito para saída das mercadorias do B2C;
- Número da tabela de Preço para o faturamento.

Observações:

• Caso o campo "cod_vendedor" não seja enviado no método B2CCadastraPedido do WebService B2C, o pedido irá integrar no Painel B2C com o vendedor informado no parâmetro do Tools.

Se o vendedor for informado no campo "cod_vendedor" do método B2CCadastraPedido, o pedido irá integrar com o vendedor informado neste campo, e ignorar o vendedor que estiver no parâmetro do Tools.



11 Quadro de Revisões

Data	Item	Detalhe	Responsável
01/02/2022	Criação	Manual Configurações B2C	Milena Vaz Franco