

QR LINX - SetaERP

Nesse manual, você encontrará o passo a passo, da ativação do QR Linx dentro do seu SetaERP, e como receber pagamentos das vendas no Caixa Fácil.

Requisitos para configurar o link de pagamento

- Base do Seta precisa estar na versão 6.161.21 ou posterior.
- A equipe LinxPay precisa ter enviado credenciado o CNPJ para utilização do QRLinx.
- Verificar bloqueios de conexão (firewall, etc.).

1. RG DO QR LINX

Chamamos de RG, o apelido do QR Code que será enviado para a loja e assim, identificar qual é o código que vai estar dentro do QR Code. Como que a hash tem um número muito grande de caracteres, foi criado o RG para facilitar localização desses códigos.

2. TIPOS DE ATIVAÇÃO

a. **Ativação Rápida:** quando a loja contratar o QR Linx e quer iniciar imediatamente o recebimento de vendas com esse método de pagamento. Geralmente, acontece antes de chegar o display com o QR Linx da loja.

b. Ativação Manual: Quando a loja já tem em mãos, o display do QR Linx, ou quando precisa habilitar esse código física para recebimento de vendas, após a realização da Ativação Rápida. **IMPORTANTE**: O display deve ser solicitado no momento do credenciamento.

3. CONFIGURAÇÕES PARA ATIVAR QR-LINX

A ativação do QR-Linx acontece nos parâmetros locais do SetaERP do PDV. Para acessar, abra o SetaERP, acesse o módulo Retaguarda, menu Configurações, Parâmetros Locais. Dentro desses parâmetros, localize a seção Configurações QR-Linx.

Configurações d	lo terminal		
Configurações QR Possui QR Linx RG do QR Linx	Linx	ID do terminal	
Tipo de Ativação Ativação Manual	Ţ	► A <u>t</u> ivar	
POS ID			
⊻oltar	▶ <u>C</u> oncluir	▶ <u>C</u> ancelar	





Por padrão, o SetaERP irá trazer a opção "Possui QR-Linx" desativado.

4. ATIVAÇÃO MANUAL

A ativação manual é recomendada para QR Linx em display (plaquinha enviada pela Linx). No verso da placa, tem o RG a ser informado para ativação.

Por padrão, o SetaERP sempre irá trazer na opção "Tipo de Ativação", Ativação Manual.

🕄 Configurações d	lo terminal	
Configurações QR I✓ Possui QR Linx RG do QR Linx	Linx	ID do terminal
Tipo de Ativação Ativação Manual	~	Ativar
POS ID		
Voltar	▶ <u>C</u> oncluir	▶ <u>C</u> ancelar

Passo 1: Informe que esse terminal "Possui QR Linx"

Passo 2: Informe no campo "RG do QR Linx", o RG localizado no verso do display enviado pela Linx Pay.

Passo 3: Informe no campo "ID do terminal", o apelido para facilitar a identificação do PDV com os sistemas da Linx Pay Hub.

Com todos os campos preenchidos, clique em ATIVAR.

O SetaERP irá ativar o terminal, localizar o QR Linx para exibição em tela e confirmar a ativação do terminal:

Johnigun	ações a	o terminar		
Configura	ções QR I	Linx		
🔽 Possui (QR Linx			
RG do QR QRLINXA	 Ativação t	erminal		×
Tipo de Ati Ativação I	1	Terminal ativad	o com suce:	sso
POS ID				
D893530D			OK	
⊻oltar		▶ <u>C</u> oncluir	• [Cancelar

Clique em OK, em seguida clique em "Concluir", e depois reinicie o SetaERP.





5. ATIVAÇÃO RÁPIDA

A ativação manual é recomendada quando a loja não tem o QR Linx em display e precisa ativar o terminal para receber pagamentos por esse meio.

🕄 Configurações d	o terminal		
Configurações QR I Possui QR Linx	Linx		
RG do QR Linx		ID do terminal	
Tipo de Ativação Ativação Rápida	•	Ativar	
POS ID			
Voltar	Concluir	Cancelar	
Toka	• <u>o</u> onoidii	• <u>D</u> ancolar	

Passo 1: Informe que esse terminal "Possui QR Linx"

Passo 2: Selecione o tipo de ativação "Ativação Rápida"

Passo 3: Informe no campo "ID do terminal", o apelido para facilitar a identificação do PDV com os sistemas da Linx Pay Hub.

Com todos os campos preenchidos, clique em ATIVAR.

O SetaERP irá ativar o terminal, localizar o QR Linx para exibição em tela e confirmar a ativação do terminal:

\mathbf{X}	Configur	ações d	o terminal		
	Configura I▼ Possui (i <mark>ções QR</mark> I QR Linx	Linx		
	RG do QR QRLINXE	 Ativação t	erminal		×
	Ativação I POS ID	1	Terminal ativado	com sucesso	
_	fd79cf69-l			OK	
	⊻oltar		▶ <u>C</u> oncluir	▶ <u>C</u> an	celar

Clique em OK, em seguida clique em "Concluir", e depois reinicie o SetaERP.





Com o terminal ativado, quando o usuário for realizar o pagamento da venda do cliente, terá um novo método de pagamento chamado "QR Linx". Selecione o método de pagamento e o valor que será pago:

setadigital Linx

	Caixa: ON Line						Loja: Empresa Teste - Gerencia Usuário: Setadigital	I Rede: 000024
		1. Início	2. Cliente Inform 01-Dir 02-Ca	3. Produtos ne a forma de pagamento de Pagamento iheiro tibeiro tibeo S	4. Pagam 0 Valor Pago	ento S. F Tecle TAB para avançar ou SHF	inalização	
0			03-Ch	eque				
63			04-Va	le Presente Idite de Cliente				
0			06-08	Linx				
0 0								
				Valor da Venda:	259,90			
				Valor Pago:	0,00			
				Valor a Pagar:	259,90			
				Teche F3 para cerar as formas de pagarne Teche F6 para utilizar artéditos de tercein	na Na			
	Emissão NFC-e Cliente: 00053433-BEATRIZ SKOWRON: Vendedor: 00053420-VENDEDOR 2	SKI						📉 setadigital

Em seguida, solicite ao cliente a leitura do QR Linx (seja pelo display ou pela tela do PDV) *Importante: consulte wallets disponíveis para recebimento de vendas.*





Caixa: ON Line							Loja: Empresa Teste - G Usuário: Setadigital	erencial Rede: 000024	
Caixa: ON Line	1. Início	2. Cliente	do Pogamento OR Linx 255 Para efetuar	3. Produtos 9,90 • pagamento, faça a leitur Aguardando Pagam	a do QR Llinx	nto	Lojir Empresa Tarta - G Uzuśrio: Setsdigtal	erencial Redi: 000024	
			Tecle I Tecle	F5 para zerar as formas de pagamer F6 para utilizar créditos de terceiro	nto s				
Emissão NFC-e Cliente: 00053433-BEATRIZ SKOWRONSKI Vendedor: 00053420-VENDEDOR 2								Seta	digital

Com o pagamento efetuado, irá exibir a mensagem: Pagamento Realizado:



Emissão NFC-e Cliente: 00053433-BEATRIZ SKOWRONSKI Vendedor: 00053420-VENDEDOR 2

setadigital





7. ESTORNO DO PAGAMENTO QR-LINX

É possível estornar o pagamento efetuado antes da finalização da venda, pressionando F5 – Zerar as formas de pagamento.

Se uma venda foi finalizada, será possível estornar o pagamento do QR Linx até a 00h do mesmo dia, na opção de Vendas Baixadas > Cancelar Venda.

