Configuração de impressora compartilhada em rede

• Como configurar uma impressora em rede?

• Instalando impressora compartilhada

Para realizar a configuração da impressora compartilhada na rede, primeiramente devemos checar se a impressora está instalada corretamente no pdv onde está conectada fisicamente e imprimindo a página teste.

Após isso, o ideal é renomear a impressora para um nome claro e objetivo sem espaços ou acentos.

Abaixo o exemplo da impressora BEMABALCAO.



Permissões

O primeiro passo será definir as permissões na impressora, que são elas : Todos; Administrador; Administradores; Usuário; Usuário; Rede.

E após definido as permissões a compartilhe na opção "Compartilhamento".

~	Propriedades de BEMABALCAO
	Geral Compartilhamento Portas Avançado Gerenciamento de Cores
Elo	Segurança Configurações do Dispositivo Bematech Font substitution
TouchSystems	Nomes de grupo ou de usuário:
IntelliTouch(r)	R Todas
Impressoras e Faxe	REDE usuario (maquina 3'usuario)
BEMABALCAO	Adicionar Remover
	Permissões para Todos Permitir Negar
 Não Especificado 	Imprimir 🔽 🔲
	Gerenciar esta impressora
°	Gerenciar documentos
Dual RS232	Para permissões especiais ou configurações avançadas, clique em Avançadas Avançadas.
DEN 44 D 4	Saiba mais sobre permissões e controle de acesso
BEIMADA	OK Cancelar Aplicar

() A impressora deve sempre estar compartilhada com o mesmo nome da aba Geral.

Compartilhamento da rede

Para o funcionamento o compartilhamento na rede é necessário.

Para realizar essa configuração, entre na opção "abrir a central de rede e compartilhamento."



Deixe todas as opções ativadas, e tenha a certeza que a opção "ativar compartilhamento por senha " esteja Desabilitado.

Compartilhamento de mídia
Quando o compartilhamento de mídia está ativado, as pessoas e os dispositivos na rede podem acessar fotos, músicas e vídeos neste computador. Esse computador também pode encontrar míd na rede.
O compartilhamento de mídia está desativado. Escolha opções de streaming de mídia
Conexões de compartilhamento de arquivos
O Windows 7 usa criptografia de 128 bits para ajudar a proteger conexões de compartilhamento de arquivos. Alguns dispositivos não oferecem suporte à criptografia de 128 bits e, portanto, devem usar criptografia de 40 ou 56 bits.
 Usar criptografia de 128 bits para ajudar a proteger conexões de compartilhamento de arquivos (recomendável) Habilitar o compartilhamento de arquivos para dispositivos que usam criptografia de 40 or 56 bits
Compartilhamento protegido por senha
Quando o compartilhamento protegido por senha está ativado, somente as pessoas que têm uma conta de usuário e uma senha neste computador podem acessar arquivos compartilhados, impressoras conectadas a este computador e as pastas públicas. Para dar acesso a outras pessoas, desative o compartilhamento protegido por senha.
 Ativar compartilhamento protegido por senha Desativar compartilhamento protegido por senha
Conexões do Grupo Doméstico
Geralmente, o Windows gerencia as conexões com outros computadores do grupo doméstico. Porém, se você tiver as mesmas contas de usuário e senhas em todos os computadores, poderá fazer com que o Grupo Doméstico use sua conta. <u>Ajude-me a decidir</u>
Permitir que o Windows gerencie conexões de grupo doméstico (recomendado) Usar contas e senhas de usuário para se conectar a outros computadores
lico (perfil atual)

Compartilhando Impressoras

O funcionamento também depende da pasta printers, <u>é necessário a compartilhar, tanto no pdv onde está instalado fisicamente a impressora quanto o pdv que iremos instalar compartilhado,</u> e para que isto seja possível devemos abrir o comando executar e digitar spool.



Primeiramente devemos entrar pelo menos uma vez dentro da pasta PRINTERS e voltar a pasta SPOOL para que o Windows entenda que temos a permissão a acessar a pasta.

Após isso devemos compartilhar a pasta na opção compartilhamento avançado.



E então atribuir as permissões a pasta clicando no botão permissões.

VISCO LOCA	ir (C:) 🖡 Windo	ws > Systems2 > spool > > > > > > Pesquisar spool	
🔰 Abrir	Incluir na b	iblioteca 👻 Compartilhar com 👻 Nova pasta	855
	Nome	^ Data de modificaç Tipo	
alho	퉬 drivers	14/07/2009 01:42 Pasta de arquivos	
;	PRINTER Procs SERVERS Cools	Propriedades de PRINTERS tuivos Compartilhamento Avançado Compartilhar a pasta Configurações Nome do compartilhamento: PRINTERS Adicionar Remover Limite o número de usuários simultâneos a: 20 \$ Comentários:	
E RS e arquivos	5 Data de mot	Permissões Cache OK Cancelar Aplicar	

Para que funcione devemos adicionar as permissões para Todos; Administrador; Administradores; Usuário; Usuário; Rede.



O mesmo deve ser feito na aba segurança da pasta Printers com as mesmas permissões : Todos; Administrador; Administradores; Usuário; Usuário; Rede.



Configurações no PDV a ser instalado a impressora

Após realizar as configurações acima devemos estar em acesso no pdv o qual iremos "puxar a impressora" e então no comando executar do Windows digitar o nome do computador que a impressora está instalada fisicamente + o nome da impressora.

Exemplo : //pdv1/impressoradanfe ,

PDV1 no caso o PC onde está conectado a impressora e impressoradanfe que é o nome da impressora compartilhada.

/ Garantir que o compartilhamento da printers no computador onde irá instalar a impressora compartilhada esteja igual o do computador de origem onde a impressora está instalada fisicamente

Após clicar em executar o Windows irá começar a instalar a impressora no pdv e após isso irá aparecer nos Dispositivos e impressoras.

E então para finalizar é somente configurar no Degust.

A Lembre-se que nas configurações no Degust deve estar o nome do computador onde está instalado a impressora fisicamente e não do computador onde foi "puxado " via rede.

exemplo: \\pdv1\impressoradanfe

PDV1 no caso o PC onde está conectado a impressora e impressoradanfe que é o nome da impressora compartilhada.

Stá com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.