Servidor Inacessível

- Senha de acesso ao servidor
- Compartilhamento de pasta
- Configurando permissões windows

Ao acessar a pasta C:\ do servidor é solicitado senha de rede

Este procedimento deve ser efetuado com o acompanhamento de um técnico apenas se o estabelecimento não utilizar impressoras de produção. Caso a loja trabalhe com esse tipo de impressão será necessário configurar o usuário e senha no servidor, conforme exemplificado neste link.

Isso ocorre quando a opção de pastas na Central de Compartilhamento do Servidor está ativada para solicitar essa senha.



Acesse a máquina SERVIDOR, em seguida vá no canto direito inferior no ícone de rede (internet), depois clique na opção ABRIR CENTRAL DE REDE E COMPARTILHAMENTO.

PDV: 001 DATA CAIXA: 07/1	0/2016 ABERTURA: 01		OPERADO	R: THAIS	G 14:07	
At			- 060 1 1 - D dt)	d		
	🕞 🕞 🗸 🖳 🕨 Computa	ador 🕨		esquisar Computador	Q	
	Organizar 🔻 Propried	ades Propriedades do sistema	Desinstalar ou alterar um programa	>> <u>6</u> = •		
Balcã	★ Favoritos ▲ Área de Trabalho Downloads ■ Locais	 Unidades de Disco Rígido Disco Local (C:) 381 GB livre(s) de 419 GI 	(1) 			
Mesa	Bibliotecas Documentos Imagens Músicas					e
	Srupo doméstico					
Suprimento	Disco Local (C:)					
				(
TEF Rede/Visa/Amex	Disco Local (C	:) Espaço usado: Espaço livre: 381 GB	Tamanho total: 419 GB Sistema de arquivos: NTFS	Conectado no moment	to a:	47
				Abrir a Central de Rede	e Compartilham	iento
📀 💪 🚞	D 🧿 🚺			PT 🔺 🍢 🕄	14 (1) 14 07/10	:07)/2016

Em acesso neste local clique em: ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DE COMPARTILHAMENTO AVANÇADO.



Dentro desta janela, use a barra de rolagem e vá para última opção: DESATIVAR COMPARTILHAMENTO PROTEGIDO POR SENHA e clique para desativar, depois clique em SALVAR ALTERAÇÕES.

Desta forma conseguirá abrir a pasta C:\ compartilhada do Servidor neste PDV com sucesso.

Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.