

# Linx DMS Integrador | Manual de Configuração | Sell Out Goodyear

## Linx DMS Integrador

### Manual de Configuração Sell - Out Goodyear

Data: 02/06/2017

Autor: Distribuição Linx DMS  
distribuicao.apollo@linx.com.br

Área: P&D DMS Porto Alegre

## Assunto

Este documento descreve as configurações necessárias para o envio automático de arquivos XML para a Goodyear.

## Abrangência

Esta integração destina-se a todos os clientes do segmento DMS do produto Linx DMS Spres.




Antes de prosseguir com este manual, certifique-se de que leu e executou os procedimentos descritos no **Manual de Instalação-Atualização do produto Linx DMS Integrador**.

## Aplicação

### Configurando o Integrador para integrar o DMS a Goodyear

- Execute o programa *LDIConfig.exe* que fica em *c:\LinxDMSIntegrador*;
- Acesse o menu "Configuração > Configura Geração de XML":

Será exibida a tela "Cadastro de Seleção", onde é exibida a lista de configurações já salvas. Utilizando-se os botões localizados na parte inferior da tela é possível alterar, incluir e excluir uma configuração.



Nome	Descrição
Sell-Out Goodyear Filial 01	Envia dados da filial 01 para a Goodyear (processo Sell-Out)

Alterar Incluir Excluir Fechar

Figura 1: Cadastro de Seleção

Após clicar em "Alterar" ou "Incluir" será exibida a tela de "Identificação" onde deve ser incluído o nome da configuração (disponível somente na inclusão de uma nova configuração), a descrição da configuração e o módulo. Para a integração de XML Sell-Out, deve ser selecionado o módulo "selloutws".

**Identificação**

Nome: Sell-Out Goodyear Filial 01

Descrição: Envia dados da filial 01 para a Goodyear (processo Sell-Out)

Módulo: selloutws

< Back Next > Cancel

Figura 2: Identificação

Após feito isso deve-se clicar em "Next".

Na tela seguinte, de "Origem / Acesso", informar os dados necessários para acesso ao banco de dados.

**Origem / Acesso**

Tipo de banco de dados

☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ Firebird ☐ Informix

Host:

Database:

Usuário:

Senha:

DMS

☐ Apollo ☐ Sisdia ☐ Dealer

Testar conexão

< Back Next > Cancel

Figura 3: Origem / Acesso

Devem ser informados:

- **Tipo de banco de dados:** Informe qual banco de dados é utilizado pela Revenda;
- **Host:** Informe o IP onde se encontra o banco de dados;
- **Database:** Informe o nome da base de dados;
- **Usuário:** Informe o usuário do banco de dados;
- **Senha:** Informe a senha do usuário do banco de dados.

Através do botão "Testar conexão", é possível validar a conexão com o banco de dados. Após concluir as configurações de acesso ao banco de dados deve-se clicar em "Next". Na sequência será exibida a tela de "Destino".

**Destino**  
SELL OUT GOODYEAR

URL API Exata:

Gerar Log:

CNPJ Filial:

Help < Back Next > Cancel

Figura 4: Destino

Nesta tela deve ser informada a "URL" para onde devem ser encaminhados os XMLs.  
Informe se deseja gerar log (S ou N) e o CNPJ da empresa de onde serão enviados os dados.

**Observações:**

- Informe o CNPJ sem máscaras – apenas números.
- Deverá ser configurado o integrador para cada filial. O nome na identificação deverá identificar para qual filial está sendo feita a configuração.

Ex : 'Sell-Out Goodyear Filial 01'.

Após concluir as configurações de Destino deve-se clicar em "Next".

A próxima tela a ser exibida é a de "Agendamento". Devem ser definidos que dias da semana e em que horário a configuração deve ser executada.

**Agendamento**

Dias da semana

☐ Domingo ☐ Segunda feira ☐ Terça feira ☐ Quarta feira ☐ Quinta feira ☐ Sexta feira ☐ Sábado

Horário: 11:52

< Back Next > Cancel

Figura 5: Agendamento

Após concluir as configurações de Agendamento deve-se clicar em "Next";  
Na tela de "Conclusão" deve ser clicado em "Finish" para salvar as alterações.




Figura 6: Conclusão

Após concluir todas as alterações é necessário reiniciar o serviço do Linx DMS Integrador para atualizar as novas informações das configurações.

Passos para reiniciar o serviço:

- No Windows, acesse o **Painel de Controle, Ferramentas Administrativas, Serviços**;
- Localize e clique sobre o serviço "Linx DMS Integrador";
- Clique no link "Reiniciar";




Figura 7: Serviços

## Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte **Linx DMS Spress** através do telefone **+55 (31) 2101-7900** ou através do site [help.linx.com.br](http://help.linx.com.br).