





# Associação Especificador



Esta rotina permite associar um arquiteto/especificador a um orçamento, pedido ou ambos, depois de já terem sido cadastrados no sistema. Caso o usuário não possua o número do orçamento ou pedido, é possível filtrá-lo por data e tipo de documento. Ou, do contrário, inserir no campo número do documento.

### Associação Especificador

Período

 à   

Documento

Tipo Documento

Prosseguir

Filtros

Se a busca for direta, somente o documento pesquisado aparecerá, mas se for ampla uma listagem de documentos será exibida.

Associação Especificador								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Período:</b> 01/04/2018 a 30/04/2018</li> <li>• <b>Documento:</b> 13</li> <li>• <b>Tipo Documento:</b> Orçamento</li> </ul>								
Documento	Data Emissão	Cliente	Total Venda R\$	Comissão %	Val. Comissão	Especificador	Pontuação SER	Alterar
0: 13	17/04/18	2274 - ADRIELLE CAMPIGOTO	50,00	5,00	R\$ 2,50	2062 - MARLI CARDOSO	2195 - ADRIANE CORDEIRO	
1 registro listado.								
<div>Voltar</div>								

Lista de documentos

Para preencher as colunas "Especificador" e "Pontuação SER" basta clicar no ícone  que será aberta uma aba para tal alteração.

Associação Especificador	
Especificador	<div> <div>Selecione um especificador</div> <div>▼</div> </div>
Pontuação SER	<div> <div>Selecione</div> <div>▼</div> </div>
Comissão %	<div> <div>0,00</div> </div>
<div>Atualizar</div>	

Alterando o arquiteto

Vale lembrar que apenas serão apresentados, na listagem de Pontuação SER, os arquitetos que possuírem CPF válido. Além disso, caso seja um cliente internacional o sistema não validará do documento.

Para que o usuário tenha acesso a esta rotina é preciso de algumas configurações:

- Habilitar o parâmetro "Informar indicador na tela inicial do orçamento", que está localizado em Menu Empresa > Parâmetros Globais > Parâmetros gerais para o ramo Geral. Assim que o parâmetro for selecionado, aparecerá o campo "Legenda arquiteto indicação" para que seja determinada a legenda que será apresentada no orçamento.

- Configurados estes parâmetros, o usuário precisará de permissão para acessar a rotina em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Permissões Gerais de Orçamento/Pedido > Associação Especificador.

**Nota**

Para que seja obrigatório informar o indicador no orçamento basta habilitar o parâmetro "Obrigatório informar o indicador no orçamento" em Menu Empresa > Parâmetro Globais > Parâmetros gerais para o ramo Geral.