

Versão do Linx ETL nas lojas

A guia **Versão Loja** permite o cadastramento das lojas com as respectivas versões instaladas do Linx ETL.

Além de servir como instrumento de controle quanto à atualização do Linx ETL nas lojas, a informação da versão será utilizada pelo sistema nas operações de upload e download, nas quais serão consideradas somente as lojas com o Linx ETL 3.1.9 ou superior.

O cadastramento das lojas e versões do Linx ETL deverá ser feito uma única vez, sendo válido para todas as instâncias.

Como funciona?

1. Antes de clicar sobre a guia **Versão Loja**, selecione uma das instâncias, a fim de que o Linx ETL identifique a conexão (usuário, senha e nome do banco configurado na instância).

A interface do sistema 'Gerenciador de instâncias Linx ETL' apresenta a seguinte estrutura:


- Barra de Navegação:** Configurações | Configuração ETL Tipo | **Versão Loja** | Log
- Seção 'Criar instância Linx ETL':**
 - Formulário: Informe o nome da instância:*
 - Botões: Criar Instância, Excluir Instância
 - Logon: ☐ Usuário, ☒ Conta do sistema local
 - Tipo Serviço: Transacional
 - Tipo Processo: Download
 - Botões: Gerar Carga Inicial (Omni), Processar Carga Inicial (Omni)
- Seção 'Lista de instancias':**

Instância	Status
LinxETL#DOWNLOAD	Executando
LinxETL#UPLOAD	Executando

* Campos obrigatórios

Botões: Alterar configurações, Finalizar sincronização, Reiniciar
- Seção 'Configurador de Instância':**
 - Seleção de banco de dados: ☐ Linx POS, ☒ Retaguarda Loja, ☐ Cliente Omni, ☐ Servidor Omni
 - Servidor*: a-srv111
 - ☒ Utilizar Autenticação do Windows*: Usuário: Senha:
 - Banco de dados*: usr_ETL_ERP
 - Filial:
 - Somente ETL Tipo:
 - Intervalo (Minutos): 5
 - Prefixo Origem: ☐ Master, ☐ Utiliza Ensemble
 - Configuração de acesso repositório de dados: ☐ Utiliza SaaS
 - Servidor: Porta:
 - Usuário: Senha:


2. Ao clicar na guia **Versão Loja** será exibida uma tela como o exemplo a seguir. Clique no botão **Lista Versão Loja** para visualizar as lojas já cadastradas.



3. Para incluir ou alterar a lista clique no botão **Novo**.



4. Clique então nos botões **Novo**, **Editar** ou **Excluir** para: incluir um item, alterar ou excluir o item selecionado, respectivamente.



5. Para incluir um item, informe os campos conforme descrito logo abaixo e clique em **Salvar**.

Gerenciador de instâncias Linx ETL

Configurações Configuração ETL Tipo Versão Loja Log

VERSÃO	CODIGO_FILIAL	FILIAL
3.1.0.0	0000	DEFAULT
> 3.1.0.0	000041	NFE

Total: 2

Lista Versão Loja Novo Editar Excluir

Cadastro de Versão

Versão: 3.1.0.0 Código Filial: 000041 Filial: NFE Salvar

Campo	Descrição
Versão	Versão do Linx ETL na referida loja. Informe-o no formato: X.X.X.X Obrigatório.
Código Filial	Informe o código da loja tal como cadastrado no sistema. Obrigatório.
Filial	Nome da loja. Opcional.