Instalando o Linx ETL para Motor de Promoção

Após seguir os passos descritos no tópico Criação das Instâncias, siga os passos abaixo para continuar a instalação do Linx ETL para utilização com o Motor de Promoção:

1. Após o término das configurações das instâncias, clique em Iniciar Sincronização, para que sejam criados os serviços no Windows e as pastas das instâncias.

Criar instância Linx ETL	Lista de instancias:	Lista de instancias:		Configurador de Instância: Selecione o tipo de banco de dados conectado*			
Informe o nome da instancia:*	ância	Instância Status					
UPLOAD	LinxETL#D0	LinxETL#DOWNLOAD Parado			Clinx POS C Recaguarda Loja C Clience Omini C Servicior Omini		
Excluir In	täncia LinxETL#U	JPLOAD Pai	servidor*				
Logon			a-srv97\sql20	108	📝		
 Usuário Conta do sistema 	local		Utilizar Aute	enticação do Windows*			
			Usuário:	3	Senha:		
Tipo Serviço			Banco de dados	*			
Transacional	~		ERP NATURA	02 16 DEV			
Tipo Processo							
Upload	~		Filial				
					~		
			Somente ETL Ti	Somente ETL Tipo			
					\lor		
			Intervalo (Minut	tos) Prefixo Origer	m		
			1	99999	🗸 Master 🖌 Utiliza Ensemi		
			Castana a ta	a a a a a a a a a a da da da			
			↓ Utiliza Saa	Viliza SaaS			

Para cada instância criada, um novo serviço será criado.

2. Antes de iniciar a execução do Linx ETL, verifique se na pasta de instalação da instância o arquivo Linx.ETL.Multi.Service.exe.config. Depois, verifique se a chave =ldtlInstancia consta dentro do arquivo, conforme exemplo a seguir:



Observação:

No arquivo de configuração Linx.ETL.Multi.Service.exe.config o parâmetro <add key="IdEtIInstancia" value="X" /> deve estar com o value="1".

Geração de carga para o Linx POS