Configuração Reshop

- Configuração Reshop
- Instalação do Client Reshop

Objetivo

Capacitar os analistas ou terceiros, que participam do processo de ativação de loja, sobre o processo de configuração e ativação do RESHOP.

() Pré Requisitos

1. Versão mínima do Degust PDV deve ser a 3.0.35.15;

2. A loja deve estar visível na plataforma do Reshop.

3. O Analista deve ter as credenciais da loja, para inserir no client do Reshop.

Configuração do Servidor

Configuração na aba Reshop

Primeiramente você deverá inserir as credenciais da loja no servidor, você pode fazer isso acessando o seguinte caminho no Degust:

"Configurações e Cadastros > Configuração Geral > Programas de fidelidade/Relacionamento > RESHOP"

*	Configuração Geral do Sistema
 Geral Combinação Composição Tipos de Venda Touch Screen / Mobile Caixa Sintegra Cabeçalho & Rodapé TEF Comunicador Log Códigos de Venda no Site Catraca Eletrônica Consumo de Funcionário Call-Center Exportação de Dados Programas de Fidelidade / Relacio Programas de Fidelidade / Relacio CRMBonus Layout Venda Auto Atendimento Programa de Doação Segurança PAF Sangria / Suprimento Integrações 	Loja Programas de Fidele DOTZ / Vantagens Linx Barramento Lin: Linx RESHOP VRL http://ocahost:2009 Código Loja 24 Usuário 3 Senha 5 Senha 5 No início da venda V

Na aba **RESHOP**, você deverá marcar a opção "**Trabalhar com Linx Reshop**" e configurar os campos da seguinte forma: 1. A URL utilizada será sempre "http://localhost:2009"; 2. O código da loja já é definido e não pode ser alterado;

3. Neste campo deve ser inserido o usuário para acesso da API;

4. Neste campo deve ser indicada a senha o usuário para acesso a API.

Instalação do Client Reshop

O client do Reshop deverá ser instalado no servidor, caso este também seja usado como PDV, seguindo o mesmo procedimento descrito a seguir.

Configuração PDV

Instalando Client

Após fazer a configuração no servidor, basta fazer a instalação do cliente em cada um dos PDVs, este que está disponível atualizado pode ser baixado no link: https://unicosistemas.blob.core.windows.net/client/setup. exe. Após executá-lo, a seguinte

tela vai ser exibida, avance até concluir o processo.



Concluindo a instalação, vá ao diretório "C:\Unico\Client" e nas propriedades do aplicativo "Único.Client.exe" configure para ser executado como administrador, como mostrado na imagem a seguir.

,							apiica	4.887 KB	
👗 Pro	priedades de Uni	co.Client				\times	aplica	603 KB	
Geral	Compatibilidade	Segurança	Detalhes	Ver	sões Anteriores		aplica	445 KB	
Seio	nograma pão estiv	er funcionand	lo corretame	ente	Propriedades de Uni	co.Clie	nt		Х
Wind	lows, tente executa	r a solução de	e problemas	de	Compatibilidade para	todos o	e usuários		
Ex	ecutar solução de p	problemas de	compatibilio	lade	Compatibilidade para	10003 0	is asaanos		
Come	escolher manualm	ente as confid	qurações de	cor	Se este programa fu anterior do Window	unciona [;] s e agoi	va corretame ra apresenta	nte em uma versão problemas, selecione (,
Mo	do de compatibilida	de			modo de compatibili	dade qu	e correspond	de à versão anterior.	
	Executar este prog	rama em mode	o de compa	tibilic	-Modo de compatib	oilidade			- 1
W	indows 8		\sim		Executar este	progran	na em modo (de compatibilidade:	
				<u> </u>	Windows 8			\sim	
Cor	nfigurações								
	Modo de cor reduzi	ido			Configurações				
Co	or de 8 bits (256)	\sim			Modo de cor re	eduzido			
	Executar em resolu	ção da tela 64	40 x 480		Cor de 8 bits (25	6)	\sim		
	Desabilitar otimizaç	ões de tela in	teira		Executar em re	esolução	o da tela 640	× 480	
	Executar este prog	rama como ac	dministrador		🗌 Desabilitar otin	nizações	; de tela intei	ira	
	lterar configuraçõe	s de DPL alto			🗹 Executar este	program	na como adm	inistrador	
	inoral configuraçõe				Alterar configur	ações d	e DPI alto		
•	Alterar configuraçõe	es de todos os	usuários						
						0	ĸ	Cancelar Aplica	ar
			ОК		Lancelar Aplic	ar		51050110	
							ile	101 KB	

Envie o atalho do cliente para a área de trabalho e defina para ser executado como administrador nas propriedades do atalho, como mostrado abaixo:

💰 Propriedades de	Jr Propriedades Avançadas 🛛 🕹 🗙	:
Geral Atalho Corr	pa Escolha as propriedades avançadas desejadas para este atalho.	
Unico.	lie Executar como administrador	
Tipo de destino: Apli	a Esta opção permite que você execute este atalho como um	
Local de Clie destino:	administrador, ao mesmo tempo em que protege o computador contra atividades não autorizadas.	
Destino: C:\	Jr 🗹 Executar em espaço de memória separado	
Iniciar em: C:\	J	
Tecla de Ne atalho:	ok Cancelar	
Executar: Jan	e]
Comentário:		
Abrir Local do Arquiv	o Alterar foone Avançados	
	OK Canadaa A-Kaa	
	UK Cancelar Aplicar	

Configurado o atalho, você deve copiá-lo para a pasta inicializar do Windows, para que abra quando o sistema for carregado. Você pode acessar essa pasta, digitando "inicializar" diretamente na barra de endereço. A seguir execute o atalho e acesse configurações e insira o usuário e senha, como mostrado abaixo.

👗 Linx Reshop – 🤇	Jient		-		х
	Online				
					^
					~
Endereço	http://www.unicosistemas.com.br	וס	-כו	ſo	
Usuário		κ	-21	٦U	P
Identificador	3f4576f1-880b-4bc0-9f25-d29094fc31ff - 1.2.13	C	onfigur	ações	

Salvas as credenciais, feche o client a abra novamente, deverá aparecer o usuário da loja e alguma informação no log, assim confirmando a comunicação com o servidor do Reshop. Abaixo vemos uma imagem de exemplo, lembrando que deverá aparecer o usuário específico da loja.

κ	Linx Reshop – Client		_ □	x	
	Online				
15/06/2020 14:37:38.63925: Início da atualização de informações cadastrais. 15/06/2020 14:38:23.76043: Início do envio de transações. 15/06/2020 14:38:24.29173: Fim do envio de transações.					
Endereço	http://www.unicosistemas.com.br	REG	:HC	D	
Usuário	lojas.ragazzo.rua@unicosistemas.com.br	NL		"	
Identificador	8cabe25e-6659-4640-a74f-7a7af45ff542 - 1.2.13	Config	jurações	;	

Conclusão

Feito o procedimento indicado no documento o PDV deve aparecer na plataforma do RESHOP, assim que reiniciar o sistema no PDV e acessar a tela de venda.

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal clicando aqui.