

Configurações de Parâmetros Fiscal Flow

Para atender as mudanças nas operações de envio, cancelamento e inutilização de notas fiscais para a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) a partir do Fiscal Flow, o Linx ERP foi implementado com o uso de novos parâmetros. Detalhamos a seguir as parametrizações necessárias para utilizar o serviço.

1. **UTILIZA_MIDe_NFE**: o parâmetro indica se o sistema utiliza o ambiente MID-e NF-e. O valor padrão do parâmetro é **SIM** para habilitar o serviço MID-e;

The screenshot shows a window titled "014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)". Inside, the "Parâmetro" field is set to "UTILIZA_MIDe_NFE". The "Descrição" field contains "PARAMETRO QUE INDICA SE O SISTEMA UTILIZARA MIDE NF-E.". There are checkboxes for "Global" and "Exclusivo Linx", both of which are unchecked. Below this, there are tabs for "Complemento", "Transação", "Valores Por Usuários", "Valores por Empresa", "Valores por Empresa e por Usuário", and "Filiais". The "Transação" tab is selected. Under this tab, there are fields for "Últ. Atualização" (17/06/2020) and "Penúltima Atualização" (16/06/2020). A "Tabela.Coluna / Range" field is empty. The "Valor Atual" is set to "Sim" and the "Tipo Dado" is set to "Lógico". The "Nota Programador" field contains the same description as the main description. At the bottom, there are several checkboxes: "Parametrizável por Usuário", "Envia para Loja", "Permite por Terminal", "Permite Alterar no Terminal", "Parametrizável por Empresa", "Permite por Loja", and "Permite Alterar na Loja". All these checkboxes are unchecked.

Complemento	Transação	Valores Por Usuários	Valores por Empresa	Valores por Empresa e por Usuário	Filiais
Últ. Atualização	17/06/2020	Penúltima Atualização	16/06/2020		
Tabela.Coluna / Range	...				
Valor Atual	Sim				
Tipo Dado	Lógico				
Nota Programador	PARAMETRO QUE INDICA SE O SISTEMA UTILIZARA MIDE NF-E.				

☐ Parametrizável por Usuário ☐ Envia para Loja ☐ Permite por Terminal ☐ Permite Alterar no Terminal
☐ Parametrizável por Empresa ☐ Permite por Loja ☐ Permite Alterar na Loja

2. PORTA_IP_MIDe_NFE: Indica a porta do IP de comunicação do MID-e. O valor padrão do parâmetro é 2804;

The screenshot shows a software window titled "014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)". Inside, there's a section for editing a parameter named "PORTA_IP_MIDe_NFE". The description is "PORTA DO IP DE COMUNICAÇÃO DO MIDE NF-E.". The current value is "2804". The window also includes tabs for different scopes (Global, Exclusivo Linx) and a bottom section with checkboxes for various permissions like "Parametrizável por Usuário", "Envia para Loja", etc.

Complemento	Transação	Valores Por Usuários	Valores por Empresa	Valores por Empresa e por Usuário	Filais Retaguarda	Filais Loja
Últ. Atualização	10/06/2022	Penúltima Atualização	10/06/2022			
Tabela.Coluna / Range	...					
Valor Atual	2804					
Tipo Dado						
Nota Programador	PORTA DO IP DE COMUNICAÇÃO MIDE NF-E.					

☐ Parametrizável por Usuário ☐ Envia para Loja ☐ Permite por Terminal ☐ Permite Alterar no Terminal
☐ Parametrizável por Empresa ☐ Permite por Loja ☐ Permite Alterar na Loja

3. IDENTIFICA_AMB_MIDe_NFE: Identificação do ambiente MID-e NF-e. As opções de preenchimento do parâmetro são 1 - Produção / 2 - Homologação;

014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)

Parâmetro IDENTIFICA_AMB_MIDe_NFE ☐ Global ☐ Exclusivo Linx

Descrição IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE MIDe NF-E.

Complemento Transação Valores Por Usuários Valores por Empresa Valores por Empresa e por Usuário Filiais

Últ. Atualização 06/03/2020 Penúltima Atualização 06/03/2020

Tabela.Coluna / Range ...

Valor Atual 2 Tipo Dado Caracter

Nota Programador IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE MIDe NF-E.

☐ Parametrizável por Usuário ☐ Envia para Loja ☐ Permite por Terminal ☐ Permite Alterar no Terminal

☐ Parametrizável por Empresa ☐ Permite por Loja ☐ Permite Alterar na Loja

4. **IP_MIDe_NFE**: IP utilizado na comunicação com o MID-e NF-e.


The screenshot shows a software window titled "014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)". The "Parâmetro" field is set to "IP_MIDe_NFE". The "Descrição" field contains "IP PARA SER UTILIZADO NA COMUNICAÇÃO DO MIDE NF-E.". The "Global" checkbox is unchecked, and the "Exclusivo Linx" checkbox is also unchecked. The "Complemento" tab is selected, showing a table with columns for "Últ. Atualização", "Penúltima Atualização", "Tabela.Coluna / Range", "Valor Atual", and "Tipo Dado". The "Valor Atual" field is set to "HTTP://EVO+HML.FISCALFLOW.LINX.COM.BR". The "Tipo Dado" dropdown is set to "Caracter". The "Nota Programador" field contains "IP PARA SER UTILIZADO NA COMUNICAÇÃO DO MIDE NF-E." and "ANTIGO: 192.168.0.29". At the bottom, there are several checkboxes: "Parametrizável por Usuário", "Envia para Loja", "Permite por Terminal", "Permite Alterar no Terminal", "Parametrizável por Empresa", "Permite por Loja", and "Permite Alterar na Loja".

5. **TIPO_COMUNICACAO_XML_NFE**: Determina o padrão utilizado para envio do XML - MID-e. O valor padrão do parâmetro é **MID-E**;

The screenshot shows a software window titled "014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)". The "Parâmetro" field is set to "TIPO_COMUNICACAO_XML_NFE". The "Descrição" field contains "DETERMINA QUAL O PADRAO SERA UTILIZADO PARA ENVIO DO XML". The "Global" checkbox is checked, and the "Exclusivo Linx" checkbox is unchecked. The "Complemento" tab is selected, showing a table with columns for "Últ. Atualização", "Penúltima Atualização", "Tabela.Coluna / Range", "Valor Atual", and "Tipo Dado". The "Valor Atual" field is set to "MIDE". The "Tipo Dado" dropdown is set to "Caracter". The "Nota Programador" field contains "VALORES: - COM; - WEB SERVICE; - ARQUIVO. MIDE". At the bottom, there are several checkboxes: "Parametrizável por Usuário", "Envia para Loja", "Permite por Terminal", "Permite Alterar no Terminal", "Parametrizável por Empresa", "Permite por Loja", and "Permite Alterar na Loja".

Configurações de parâmetros Fiscal Flow no Linx POS Manager

- **Parâmetro Interface para NF-e:** Determina o padrão utilizado para envio do XML - MID-e, que deixa de ser webservice e passa a ser MID-e;
- **Servidor:** Informa em qual máquina da loja está instalado o MID-e Client para transmissão das NF-e para a SEFAZ;



The screenshot shows the 'CONFIGURAÇÕES' (Configurations) window of the Linx POS Manager. The window has a header with the Linx POS logo and a printer icon. Below the header, there is a section titled 'NF-e' with a sub-section 'Provedor de serviços' (Service Provider). This section contains a checkbox for 'Emissão de Nota Fiscal Eletrônica' (Electronic Fiscal Note Issuance) which is checked. Below this, there are three dropdown menus: 'Interface para NF-e' (set to 'Linx NF-e (mid-e)'), 'Tipo de ambiente' (set to 'Produção' - Production), and 'Versão do layout' (set to '4.00'). Below these, there is a section titled 'Web services' with four input fields: 'Servidor' (set to 'localhost'), 'Porta' (set to '8089'), 'Usuário' (empty), and 'Senha' (empty).

CONFIGURAÇÕES

NF-e

Provedor de serviços

☒ Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Interface para NF-e: Linx NF-e (mid-e)

Tipo de ambiente: Produção

Versão do layout: 4.00

Web services

Servidor: localhost

Porta: 8089

Usuário:

Senha: