


Impressão da sangria desconfigurada - Epson TM-T20

- Sangria não é impressa.
- Impressão da sangria com apenas caracteres especiais.
- Comandos Epson-TM-T20.

Configuração da impressora Epson TM-T20

Passos para resolução

1. Após efetuar o login, vá em **Configurações e Cadastros** e depois na opção **22 - Configuração Impressoras relatórios TRP** e por fim em **01 - Impressoras não fiscais**



2. Localize a impressora **Epson TM-T20**, que por padrão é o código **8**, após isso é necessário corrigirmos os comandos referentes ao **Negrito**, altere conforme a imagem abaixo

Cadastro de Impressoras

Loja 001

Código 8 [F2]

Marca/Modelo EPSON TM-T20 Impressão Windows

Tipo 40 colunas Qtde. coluna em modo comprimido 54

Ajuste bobina 5 Térmica Verificação de impressora on-line Não verificar

Etiqueta Arquivo Modelo de Etiqueta

Pausa após impressão

Testar Impressora

NFCe/S@T Margem Esquerda 3 Margem Direita 2

Abertura Gaveta 27,112,0,48 Sinal Sonoro

Guilhotina 29,86,48 Utilizar Impressão por DLL Fabricante

Expandido

Ativar 27,33,32 Ativar expandido linha a linha

Desativar 27,33,0

Negrito

Ativar 27,69,1

Desativar 27,69,0

Comprimido

Ativar 27,33,1

Desativar 27,33,0

3. Portanto em **Ativar** insira os códigos: **27,69,1** e em **Desativar**: **27,69,0**

⚠ Após a alteração é necessária reinicialização do equipamento afim de garantirmos que os comandos antigos sejam apagados.

 Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).